



RITO
#RITOHOBBY

Gratis virkmönster till Petrichor



[Ladda ned PDF här](#)

- Petrichor (s.)
- Den jordnära doften som uppstår när regn faller på torr mark



Doften av regn, ett vackert ord som vi saknar ett enda ord för på svenska. Toppen är virkad i [Shamrock Yarns 100% mercerised bomull](#)

Storlek

Mönstret finns i nio storlekar: XS, S, M, (L, XL, 2XL), (3XL, 4XL och 5XL).

Toppens bystmått: 80 cm, 90, 100, (110, 120, 130), (140, 150, 160) för att passa till bystmått 72.5 cm, 82.5, 92.5, (102.5, 112.5, 122.5), (132.5, 142.5, 152.5)

Virkfasthet

- 13 fm = 10 cm
- 12,5 varv fm = 10 cm

Petrichor är virkad ca. 7,5 cm större än kroppsmåttet för att få ett lösare passform med rörelsefrihet.

Toppen virkas i ett stycke. Knappslån, som du gör när toppen är färdig, fungerar som knäppning.

Mönstret är till en kort modell, vill du ha den längre kan du mäta önskad längd från strax under dina armhål. Det är där kuporna börjar.

Material

- 5,0 mm [virknål](#)
- 9 x [Infinity Hearts Knapper Akryl Sort 19mm](#)
- [Nål](#)
- [Sax](#)

Garnåtgång

[Shamrock Yarns 100% merceriserad bomull](#)

Till en kort topp: 3, 3, 4, (4, 5, 5), (5, 6, 6) nystan

Till en längre topp: 6, 6, 7, (7, 8, 8), (8, 9, 9) nystan

Färgen som vi har använt i mönstret är: 140 mintgrön

Förkortningar

Im – luftmaska



sm - smygmaska

ffm – förhöjd fast maska

2ffm tsm – två förhöjda fasta maskor ihop

fm – fasta maskor

mm - maskmarkör

Förhöjd fast maska (ffm) virkas enligt följande: stick in virknålen i maskan, gör ett omslag och dra igenom tråden, gör ett omslag och dra tråden genom en ögla, gör ett omtag och dra igenom båda öglorna.

Två förhöjda fasta maskor tillsammans (2ffm tsm) virkas så här: Stick in virknålen i maskan, gör ett omslag och dra igenom tråden, gör ett omslag och dra tråden genom den ena öglan, gör ett omslag och dra tråden genom nästa maska, gör ett omslag och dra tråden genom en ögla (du har nu 3 öglor på virknålen), gör ett omslag och dra tråden genom alla tre öglorna.



RITO
#RITOHOBBY



Tillvägagångssätt

Bål

1. Virka 106, 120, 134, (146, 160, 172), (186, 200, 212) lm, ffm i andra lm från nålen och resterande maskor. (105, 119, 133, (145, 159, 171), (185, 199, 211) ffm). Vänd.
2. Virka 1 lm (räknas inte som en maska), ffm i varje resterande maska. (105, 119, 133, (145, 159, 171), (185, 199, 211) ffm). Vänd.
3. Upprepa varv 2 tills du har 26 varv eller den längd du önskar. Avsluta med ett parallellvarv. Klipp av tråden.



Höger kupa

1. Virka 1 lm och ffm i följande 25, 30, 32, (34, 36, 38), (41, 46, 49) ffm. Vänd.
2. Virka 1 lm, hoppa över första maskan, ffm tills du har 2 maskor kvar. 2ffm tsm. Vänd. (2 m mindre)

* För storlekar som börjar med ojämnt antal maskor: Upprepa varv 2 tills du har 3 maskor kvar. Virka sedan 2 lm, hopp över första m, 2ffm tsm. Klipp av tråden.

* För storlekar som börjar med jämnt antal maskor: Upprepa varv 2 tills du har 4 maskor kvar. Virka 2 lm, hoppa över första m, 2 ffm tsm. Vänd. Virka 1 lm, 2 ffm. Klipp av tråden.

Vänster kupa

1. Vänd rätsidan mot dig och fäst garnet i maska 25, 30, 32, (34, 36, 38), (41, 46, 49) räknat från övre vänstra hörnet. Virka 1 lm och ffm i följande 25, 30, 32, (34, 36, 38), (41, 46, 49) ffm). Vänd.
2. Upprepa från varv 2 till * för höger kupa.



RITO
#RITOHOBBY



Bakstycke

Bakstycket är valfritt, det fungerar lika bra med som utan. Det är en rekommendation att prova toppen för att se om du vill ha den lite högre i ryggen. Du kan också upprepa varven så många gånger du önskar för att få ett högre bakstycke.

1. Med rätsidan vänd mot dig fäster du tråden i maska 26, 31, 33, (35, 37, 39), (42, 47, 50) räknat från övre vänstra hörnet. Virka 1 lm, hoppa över första maskan, 2 ffm tsm, ffm tills du har 4 maskor kvar innan vänstra kupan börjar. 3 ffm tsm (51, 55, 65, (73, 83, 91), (99, 103, 109)

2. Upprepa varv 1 (med 4 maskor mindre på varje varv) tills du har totalt 3, 4, 4, (5, 5, 5), (6, 6, 6) varv eller önskad längd. Klipp av tråden.



RITO
#RITOHOBBY



Knappslå

1. Vänd rätsidan mot dig och fäst tråden i toppen av öppningen (vänster sida om du har toppen på dig). Virka fm jämnt fördelade tills du kommer till botten av öppningen (jag hade 3 fm per 2 varv). Antalet maskor är inte viktigt, men se till att det inte krullar sig (för många fm per varv) eller att den blir för stram (för få fm per varv).

2. Virka 1 lm, fm i varje maska i resterande maskor. Klipp av tråden.

Knappslå med knapphål

1. Vänd rätsidan mot dig och fäst tråden i botten av öppningen (höger sida om du har toppen på dig). Virka fm jämnt fördelade tills du kommer till toppen av öppningen (jag hade 3 fm per 2 v). Placera 9



maskmarkörer, jämnt fördelade, där du vill ha knappålen.

2. Virka 1 lm, fm till första markören, virka 1 lm, hoppa över den markerade maskan *[fm till nästa markör, virka 1 lm, hoppa över den markerade maskan]. Upprepa från * varvet ut. **Observera:** några av de som provvirkade mönstret behövde virka 2 lm för att få igenom knappen, så prova knappen i det första hålet innan du fortsätter.

3. Virka 1 lm, fm i alla maskor och 1m över. Klipp inte av tråden, men fortsätt att virka fm runt kanten på toppen, med 2 fm i varje hörn och i toppen av kuporna. Avsluta med en sm i botten på höger knappslå. Klipp av tråden.

Pricken över i

1. Fäst alla lösa trådar och sy fast knapparna.

2. Om du vill ha en snodd i midjan, virka önskat antal luftmaskor och trä snodden genom maskorna i varvet längst ner.



RITO
#RITOHOBBY



Design: Stine Hopsdal (crochetbystine)



RITO
#RITOHOBBY



Färg 190 senap



RITO
#RITOHOBBY





RITO
#RITOHOBBY



Färg 81 Ljusblå



RITO
#RITOHOBBY





RITO
#RITOHOBBY





RITO
#RITOHOBBY



Färg 236 antracit





RITO
#RITOHOBBY





RITO
#RITOHOBBY

